

Introduction

A partir du jeudi 25 Janvier 2007, Free/Proxad, va procéder au filtrage SMTP sortant. Ceci coupera l'envoi de mail aux autres serveurs que ceux de Free/Proxad.

Cette FAQ permet de trouver pas à pas comment configurer votre FreeBOX afin qu'elle autorise l'envoi SMTP sur notre plate-forme.

Procédure

Allez sur <http://subscribe.free.fr/login/> et entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe.

FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES

- [Acheter des accessoires pour votre Freebox](#)
- [Protéger mon ordinateur avec McAfee® Internet Security Suite](#)
- [Economisez en optant pour la préselection](#)
- [Renouveler ma Freebox par une FBX HD V5](#)
- [Demander un filtre ADSL supplémentaire](#)
- [Estimer le débit de ma connexion Internet](#)
- [Reglage du ping \(fastpath\)](#)
- [Personnaliser mon reverse DNS](#)
- [Fonctionnalités Wifi de la Freebox](#) 
- [Fonctionnalités Routeur de la Freebox](#) 
- [Fonctionnalités optionnelles de la Freebox](#) 

Sélectionnez l'option "**Fonctionnalités optionnelles de la Freebox**" dans l'écran ci-dessus.

| Configuration de votre Freebox | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Modèle de la Freebox: | Freebox v4 PPP-R |
| Adresse MAC de la Freebox: | XXXXXXXXXXXX |
| Fonction routeur: | Configurer |
| Fonction Wifi: | Configurer |
| Autres fonctions: | Configurer |

Cliquez sur "Configurer" à droite de **Autres fonctions**

Si vous utilisez un autre serveur mail sortant que celui fourni par Free, ou si vous hébergez un serveur de mail, vous devez désactiver l'option suivante.

Pour la majorité des utilisateurs, il est plus sûr de ne pas modifier cette option.

Blocage SMTP sortant Activer

ENVOYER

Décochez la case "**Activer**" et appuyez sur le bouton "Envoyer". L'interface vous demandera de rebooter votre Freebox. Une fois rebootée. Vous avez configuré votre connexion.